



## Guide d'activation hors connexion

---

Une fois installé, Studio One doit être activé.

Pour la majorité de nos clients ayant une connexion à Internet, nous leur recommandons vivement d'utiliser la procédure d'activation en ligne car elle comporte beaucoup moins d'étapes que la procédure « hors connexion » expliquée ci-dessous.

Ce qui suit décrit les étapes requises pour que les utilisateurs qui n'ont PAS de connexion Internet sur leur ordinateur puissent activer Studio One.

### NOTES :

- Vous aurez néanmoins besoin d'avoir un 2<sup>e</sup> ordinateur (pas un smartphone ni un périphérique connecté) disposant d'une connexion Internet pour effectuer l'activation hors connexion expliquée dans ce guide.
- Vous devrez également installer Studio One sur l'ordinateur non connecté à Internet. Nous vous recommandons d'installer le logiciel à partir de votre compte utilisateur pour être sûr d'avoir la dernière mise à jour. Vous devrez avoir un ordinateur connecté à Internet pour télécharger la dernière mise à jour depuis votre compte. Le logiciel peut être installé à partir du support physique que vous avez reçu lors de l'achat de Studio One, mais la seule façon d'être sûr que le logiciel est à jour est de télécharger le logiciel et de l'installer à partir de votre compte utilisateur au moyen d'un ordinateur connecté à Internet. Une fois le programme d'installation téléchargé, il peut être transféré sur l'ordinateur non connecté en utilisant une clé USB ou un disque dur externe.


## Instructions pour l'activation hors connexion :

### Sur l'ordinateur non connecté :


1. D'abord, veillez à installer le logiciel Studio One sur votre ordinateur non connecté. Vous pouvez l'avoir reçu sur n'importe quel type de support physique. Si vous l'avez acheté en ligne, vous devrez télécharger le programme d'installation à partir d'un ordinateur connecté à Internet. De nombreux utilisateurs auront besoin de télécharger le programme d'installation correct pour le système

d'exploitation de leur ordinateur puis de transférer ce programme d'installation .exe (Windows) ou .dmg (Mac) au moyen d'une clé USB à leur ordinateur non connecté et d'installer le logiciel.

2. Une fois le logiciel installé sur le disque dur du système, lancez Studio One.
3. Sélectionnez l'option de menu « **Studio One** » et, dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « **Activer Studio One** ». Cela va ouvrir le menu « Activer Studio One ».



4. Cliquez ensuite sur « Activer hors connexion ».




Vous devez alors voir la fenêtre « **Activation hors connexion** » avec le code d'activation de votre ordinateur.



9. Cliquez sur « **Activate Software** » (Activer le logiciel) et vous verrez des champs où saisir votre code d'activation et le nom de votre ordinateur.

10. Collez ou saisissez le code d'activation copié à l'étape 5 ci-dessus dans la section indiquant « **Enter Activation Code** » (Saisir le code d'activation), ainsi qu'en dessous le nom de votre ordinateur à titre de référence. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « **Activate** » (Activer). \* Représenté dans la copie d'écran ci-dessus.
11. Une fois que vous avez saisi et envoyé les 16 chiffres du code d'activation fourni par le logiciel Studio One, cliquez sur le lien « **Download License** » (Télécharger la licence) qui est dans la même fenêtre de la liste des logiciels. \* Représenté dans la copie d'écran ci-dessous.



12. Un téléchargement sera lancé, qui sauvegarde le fichier dans le dossier de téléchargement par défaut de l'ordinateur. Selon le navigateur Internet que vous utilisez, il peut vous être demandé où vous souhaitez sauvegarder le fichier sur votre ordinateur. Accédez à l'emplacement où le fichier a été

sauvegardé et copiez ce fichier .license sur une clé USB ou tout autre périphérique de stockage amovible (il n'est pas nécessaire d'ouvrir ce fichier !).

Sur l'ordinateur non connecté :

*Il est important de noter que lorsque vous suivez effectivement les étapes ci-dessous, votre ordinateur doit être déconnecté d'Internet.*

13. Insérez la clé USB de l'étape 12 dans cet ordinateur non connecté.
14. Copiez le fichier .license sur le bureau de votre ordinateur.
15. Lancez Studio One.
16. Dans le menu déroulant « **Studio One** », sélectionnez l'option « **Activer Studio One** ».
17. Puis cliquez sur « **Activer hors connexion** ».
18. Faites glisser le fichier **.license** depuis le bureau de votre ordinateur sur la fenêtre d'activation hors connexion. Un message de confirmation de la réussite de l'activation doit s'afficher.

Félicitations, votre logiciel est maintenant activé !